

Zajímavé tipy a chyby systému Windows 95:

1. Win95 neumí pracovat s disky většími než 8 GB.
2. Pokud má zákl. deska v setupu nastavení pro PS/2 myš, Win95 automaticky nainstaluje 2 ovladače myši (v případě, že používáte sériovou myš).
Stejná chyba je i ve Win NT.
3. Nová graf. karta se neaktivuje po záměně za kartu Trident.
4. Pokud je v PC 1x rychlostní CD-ROM, zoufale se zpomalí výkon graf. karty.
5. Nelze nainstalovat graf. kartu S3 s čipy řady 8xxx a zároveň modem na COM4.
Zařízení budou v permanentním konfliktu, doplácí na to jedině modem.
Řešení je jedině nainstalovat modem na jiný COM.
6. Přehrávání AVI je trhané - pravděpodobně je nainstalován Dosový MSCDEX.
7. Při kopírování velkých souborů z CD-ROM dojde k zatuhnutí - Win95 používá tzv. čtení napřed. Pokud se hodnota rychlosti čtení přešvihne, může docházet k zatuhnutí.
Nastavení: Systém - Výkon - Systém souborů - CD-ROM - Dodatečná mezipaměť.
8. Nepoužívat Dosové programy Share a Vshare. Dochází k narušení sdílených souborů.
9. Urychlení modemu:
 - a) Nastavte velikost vyrovnávací paměti v Systém.ini
(Sekce [386Enh.] COMxBuffer=1024 - x je číslo sér. portu).;
 - b) Nastavte nejvyšší rychlost modemu na nedokumentovanou hodnotu 921 600 bps (Ovládací panely - Modemy - Vlastnosti - Nejvyšší rychlost)
10. Pokud Win95 využívají uživatelskou úroveň řízení přístupu (Nastavení Sítě), nelze propojit síťově PC s Win95 a s Win 3.11 for Workgr.
11. Pokud kopírujete soubor na server, kde není dostatek místa, zkopíruje se s nulovou délkou, přičemž nezahlásí žádnou chybu.
12. Pokud máte na serveru disky větší než 2 GB, Win95 hlásí chybně údaje o volném místu nebo je nehlásí vůbec.
13. Stanice s Win95 shazuje server, kde je Novell Netware 3.xx při práci s databázemi. Jedná se o databáze s velkým množstvím zámků (např. Access jich dokáže naráz používat až několik tisíc). Problém lze vyřešit nastavením hodnoty Maximum Record Locks Per Connection na 10 000 a stejnou hodnotu nastavit i pro celkový počet zámků pro server.
14. Nepoužívat LastDrive a zároveň klienta Netware. Dochází k různým chybám.
15. Klient Netware nesynchronizuje čas se serverem.
16. Použití dlouhých jmen na serveru Netware - je nutné nainstalovat podporu pro

OS/2 Name Space. Pokud vše stále nepracuje, doplňte do Systém.ini sekci [NWReDir] a do ní doplňte: SupportLFN=2

17. Pokud se potřebujete rychleji přihlásit k poskytovateli Internetu, nezaškrtávejte NetBeUI ani IPX/SPX ve volbách pro připojení Dial-Up. Nezaškrtávejte ani Přihlásit se k síti.

18. Pokud používáte univerzální ovladač pro tiskárnu (Unidrv.dll), tento ovladač neumí tisknout v šedi. Umí jen černou a bílou.

19. Urychlení tisku ve Win95:
zahájit tisk po zařazení první strany
formát dat EMF (nelze u postskriptu)
případně nastavit tisknout přímo na tiskárnu

20. Funguje špatně obousměrná komunikace - veřejně přiznaná chyba Microsoftu. Lze ji odstranit novým souborem Lpt.vxd z Microsoftího Webu.

21. Sejmutí obsahu obrazovky do schránky - PrintScreen, sejmutí obsahu aktuálního okna do schránky - Alt + PrintScreen.

22. Změna úvodního a závěrečných obrázků:
obrázek úvodní (Startuje se systém Windows 95) je uložen na rootu v souboru Logo.sys,
obrázky závěrečné jsou uloženy v adresáři Windows =
Logow.sys (Za chvíli bude možno počítač vypnout) a
Logos.sys (Nyní můžete počítač bez obav vypnout).
Všechno to jsou klasické bitmapy o rozměrech 320x400 dpi a barevné škále 256 barev.
Při záměně je nutné zachovat rozměry.

23. Spuštění vlastností ikony bez menu - Alt + dvojklik levého tlačítka myši.

24. Jak znemožnit změny umístění ikon na ploše - použijte Regedit a nastavte: Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Eplorer. V této sekci vytvořte hodnotu Dword se jménem NoSaveSettings a nastavte na 1.

25. Obnovení obsahu okna (např. okolní počítače, ...) - F5.

26. Rychlé přepnutí jazyka pro klávesnici - Default: levý Alt + Shift.

27. Jak nastavit qwerty českou klávesnici - Ovládací panely - Klávesnice - Jazyk - Česky - Vlastnosti - Česká qwerty.

28. Kouzelné tlačítko Shift:
Shift + Vypnout nebo Restart - Provede se jenom restart Windows;
Shift + Pravé tlačítko na ikoně disku - Formát;
Shift + Delete - Nepřesunuje soubory do koše, ale ihned maže;
Shift + ikona Zavřít v rohu okna - Zavře okno a všechny předešlé;
Shift + Pravé tlačítko - Zobrazí Otevřít čím;
Shift + Drag&Drop - přesun objektů.

29. Přejmenování názvu objektu - F2.

30. Drag&Drop + Shift - přesun objektů;
Drag&Drop + Ctrl - Kopie objektů;
Drag&Drop + Shift + Ctrl - Vytvoření zástupce.

31. Klávesnice Win95 má také výhody:
Win + M - Vše minimalizovat;
Win + F - Hledat soubory;
Win + Break - Systémové vlastnosti.

32. Chyba v zobrazení souborů a adresářů na okolním počítači - Není přesně zjištěno, kdy a které. Rozhodně nevidíte adresář Fonts.

33. Microsoftí aplikace mají možnost vytvářet tzv. statické odkazy, tzn., že když například přetáhnete ikonu Tento počítač do Wordovského dokumentu, bude tam a bude mít i všechny vlastnosti.
34. Programy Eru a Erd na CD Win95 - umožňují uložit důležité soubory na udané místo, program Erd dělá opak (obnovu ze zálohy).
35. Složka Sysbckup obsahuje verze nejčastěji používaných (také nejčastěji poškozovaných) knihoven nutných pro běh Win95.
36. I při zobrazení obrazovky Nyní můžete počítač bez obav vypnout, je možné s PC dál pracovat:
když napíšete Win - provede se restart Win95,
když napíšete mode co80 - zobrazí se příkazová řádka MS-DOS.
Tohle vše funguje jen v prvních verzích windows.
37. Urychlení počítače:
je možné nastavit ve vlastnostech systému souborů Síťový server. Ale pozor! Chyba ve Win95 nás nutí poopravit systémový registr.
Abychom se vyhnuli problémům nastavíme v sekci
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\FSTemplates:
NameCache a9 0a 00 00 a PatchCache 40 00 00 00;
Tento počítač - Vlastnosti - Výkon - Virtuální paměť - Nastaví sám uživatel.
Tuto hodnotu změňte. Win95 se zpomalují tím, že neustále zvětšují a zmenšují odkládací soubor.
Pokud nastavíte minimum i maximum na stejnou hodnotu, viditelně se systém zrychlí.
Pro běžnou práci by mělo stačit 32 MB, obecně se však doporučuje až 2 a 1/2 krát větší prostor, než je instalovaná operační paměť;
Nepoužívejte více barev než je nutné; Pokud máte instalované MS Plus!
vypněte zobrazování ikon ve všech dostupných barvách;
Nepoužívejte animované ikony;
Nezkoušejte používat zvuková a systémová schémata z MS Plus! Zpomalují až neuvěřitelně;
Nepoužívejte 16-bitové ovladače v Config.sys, Autoexec.bat či v Systém.ini (Mscdex.exe apod.)
38. Zkuste používat program Backup, lze pomocí jeho uchovat původní systémové registry (Full systém backup), případně jeho obnova - program Restore.
39. Další z chyb Win95:
pokud název souboru spolu s cestou přesáhne maximálně povolené množství 259 znaků, stává se toto chybou, kterou umí opravit ScanDisk.
Pokud však zadáte automatickou opravu chyb, Win95 zahlásí chybu, že na disku není dostatek místa pro dokončení operace a vyzve ke smazání několika souborů či složek.
40. DriveSpace nelze použít na disky s FAT32.
41. Použití rychlého mazání příkazem Erase (Del) - syntaxe Erase ** má stejnou funkci jako Erase *.* , systém se však neptá, zda se mají soubory opravdu smazat.
42. Některé novinky v Dosovém okně:
CD ... - posun o dvě úrovně adresářů;
Příkaz Start - spouští Win aplikace z příkazové řádky;
Použití přiřazených aplikací z příkazové řádky - např.: Ctime.txt - přímo otevře Notepad s tímto souborem;
Pokud používáme příkaz CD a dlouhé názvy, používáme uvozovky - CD "Program Files".
43. Pokud máte nainstalovány Win95 na PC se 4 MB paměti a později paměť rozšíříte, je nutné Win95 nainstalovat znovu. Na 4 MB se instalují jiné verze programů než na PC s více pamětí.
44. Vytvoření nových registrů bez reinstalace: setup /Pf (velké P a malé f).

45. Jak ve hře Hearts udělat malý podvod?

Použitím Regeditu přidejte do sekce

Hkey_Current_User\Software\Microsoft\CurrentVersion\Applets\Heart
proměnnou řetězcového typu ZB a nastavte na 42.

Potom se po stisku Ctrl + Alt + Shift + F12 zobrazí soupeřovy karty.

46. Jak obejít heslo ze šetřiče Win95? Většinou stačí Ctrl + Alt + Del a ukončit aplikaci šetřiče.

Pro všechny co mají IE 4.0:

Spustíme IE, v nápovědě kolonku O aplikaci IE. Ikonu "e" pomoci CTRL+mouse přesunout na obrázek zeměkoule. Z něj opět uchopit ikonku "e" (ctrl+mouse) a odtlačit nápis vpravo. Objeví se tlačítko Odemknout. Kliknout na tlačítko. Obrázek země začne poskakovat, umístit na něj ikonu "e" a už to je. Napoprvé se to možná nepovede (jako každý produkt microsoftu-malých měkkých oken nefunguje ani tahle sranda pokaždé).

Příkazový řádek MS-DOS

[Grafické zobrazení adresáře z příkazového řádku]

Jste-li na příkazovém řádku a chcete graficky zobrazit obsah adresáře (složky), napište "start ." nebo "start .." a na ploše se zobrazí otevřená složka s obsahem adresáře.

[Přetahování názvů souborů na příkazový řádek]

Ikony souborů a složek lze z pracovní plochy přetahovat do příkazového řádku systému MS-DOS. Název souboru se tak vloží do vyrovnávací paměti klávesnice spuštěné aplikaci systému MS-DOS.

[Kopírování informace z příkazového řádku a její vkládání]

Zobrazíte-li v okně programu systému MS-DOS příkazový řádek, budete moci snadno kopírovat a vyjímat informace z aplikací pro Windows a vkládat je do příkazového řádku či je kopírovat zpět. Můžete například zkopírovat výpis složky z obrazovky a vložit jej do dopisu.

[Spouštění programů systému Windows z příkazového řádku]

Programy systému Windows lze z příkazového řádku spustit tak, že napíšete název programu, který chcete spustit, a za něj podle potřeby uvedete parametry. Chcete-li například spustit Poznámkový blok, napište na příkazový řádek "notepad" a stiskněte klávesu Enter. Programy systému MS-DOS lze také spouštět z dávek.

Ke spouštění programů či otevírání dokumentů lze také použít příkaz Start. Například: C:start Dokument.txt.

[Command.pif]

Nastavíte-li omylem vlastnosti příkazového řádku chybně a nebudete-li moci otevřít okno pro MS-DOS, upravte soubor command.pif v adresáři PIF, případně upravte přímo vlastnosti souboru command.com.

[DOSKEY]

Chcete-li v okně systému MS-DOS používat DOSKEY, aniž byste ho spouštěli ze souboru autoexec.bat nebo ze spouštěcí dávky, můžete doskey uvést jako spouštěcí dávku přímo ve vlastnostech. Pokud se později rozhodnete používat skutečnou spouštěcí dávku, stačí doskey jednoduše přesunout do

této dávky.

[Zkratky adresářů]

Pro označení relativních adresářů lze používat následující zkratky:

. = současný adresář

.. = nadřazený adresář

... = druhý nadřazený adresář (novinka ve Windows 95)

.... = třetí nadřazený adresář (novinka ve Windows 95)

Jste-li například v adresáři C:\Windows\System\Viewers a napíšete-li na příkazový řádek cd..., přejdete do adresáře C:\.

[Parametry příkazového řádku]

Přidáte-li "?" na příkazový řádek programu pro MS-DOS, budete při spuštění programu vyzváni k zadání parametrů. To se hodí zejména v případě zástupců programů pro MS-DOS.

[Snadné kopírování disket z pracovní plochy]

Vytvoříte-li na ploše zkratku s příkazem "diskcopy a: a:" na příkazovém řádku, budete moci snadno kopírovat diskety (pro jednotku b: uveďte b:).

Příkazy Vyjmout, Kopírovat, Vložit a přetažení

[Přetažení]

Chcete-li nějaký objekt přemístit, přetáhněte jej se stisknutým levým tlačítkem myši z jedné složky do jiné složky téhož disku. Přidržíte-li zároveň Shift, přesune se objekt i mezi složkami na různých discích.

Chcete-li nějaký objekt zkopírovat, přetáhněte jej se stisknutým levým tlačítkem myši z jedné složky do složky na jiném disku. Přidržíte-li zároveň Ctrl, zkopíruje se soubor i při přetažení mezi složkami stejného disku.

Chcete-li vytvořit zástupce aplikace, přetáhněte program se stisknutým levým tlačítkem myši do jiné složky.

Chcete-li vytvořit zástupce objektu, přetáhněte jej se stisknutým pravým tlačítkem myši z jedné složky do druhé a poté z místní nabídky, která se zobrazí, zvolte "Vytvořit zde zástupce". Chcete-li akci stornovat, stačí stisknout klávesu Esc.

Při přetahování objektu a případě stisknutých klávesách Shift, Ctrl nebo Shift+Ctrl znázorňuje malá ikonka, která se zobrazí pod ukazatelem myši, která akce se provede: znaménko plus znamená kopírování, šipečka znamená zástupce; není-li žádný symbol zobrazen, jedná se o přesun.

Chcete-li vytvořit zástupce dokumentu, přetáhněte se stisknutým pravým tlačítkem myši výběr z dokumentu typu OLE (například z aplikace Word 95) na plochu nebo do složky, a z místní nabídky, která se poté zobrazí, zvolte "Vytvořit zde zástupce dokumentu". Tímto zástupcem se otevře původní dokument v místě, v němž jste zástupce vytvořili.

Chcete-li vytvořit výstřižek dokumentu: přetáhněte se stisknutým levým tlačítkem myši výběr z dokumentu typu OLE (například z aplikace Word 95) na plochu nebo do složky. Tím se výstřižek vytvoří (výstřižek je objekt typu OLE, který obsahuje výběr). Výstřižek můžete přetáhnout do jiného dokumentu a tím ho do dokumentu vložit nebo poklepáním zobrazit jeho obsah.

[Přetahování se stisknutým pravým tlačítkem myši]

Přetahování se stisknutým pravým tlačítkem myši pracuje podobně jako přetahování se stisknutým levým tlačítkem s tím rozdílem, že na místě, kam objekt přetáhnete, se zobrazí místní nabídka.

Nabídka pro složky obsahuje:

- Přesunout sem
- Zkopírovat sem
- Vytvořit zástupce

Nabídka pro objekty OLE obsahuje:

- Vytvořit výstřižek zde
- Přesunout výstřižek sem
- Vytvořit zástupce dokumentu

[Přesunutí do hlavního panelu]

Chcete-li přesunout objekt z jedné aplikace do druhé, můžete tak učinit přetažením do ikony druhé (již spuštěné) aplikace na hlavním panelu. Přetažením objektu do ikony aplikace na hlavním panelu se stane okno cílové aplikace aktivním a do něj pak můžete umístit objekt na požadované místo.

Operace se soubory

[Vytvoření nového souboru]

Nový soubor vytvoříte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na pracovní ploše či ve složce, zvolíte Nový objekt a z nabídky vyberte typ souboru.

[Vytvoření nové složky při ukládání souboru]

Pokud použijete příkaz Uložit jako, máte současně i možnost vytvořit novou složku, do které můžete soubor uložit. Klepněte pravým tlačítkem myši v oblasti dialogového okna, zvolte Nový objekt a vyberte Složka. Složku pojmenujte, poklepejte na ní a můžete do ní dokument uložit.

[Odstranění souborů bez umístění do koše]

Vyberte soubor nebo několik souborů, které chcete odstranit. Na výběr klepněte pravým tlačítkem, a se stisknutou klávesou Shift zvolte Odstranit (nebo přidržte klávesu Shift a pak stiskněte klávesu Delete, používáte-li klávesnici).

[Kopírování a přesouvání souborů]

Na soubory, které chcete zkopírovat nebo přesunout, klepněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolte Kopírovat nebo Vyjmout. Potom otevřete cílovou složku, klepněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte Vložit.

Složky a Průzkumník systému Windows

[Výběr více souborů]

Výběr více souborů při zobrazených velkých ikonách se liší od výběru při zobrazeném seznamu. Chcete-li výběr rozšířit, klepněte nejprve na první ikonu, a potom přidržte klávesu Shift a klepněte na poslední ikonu, kterou chcete vybrat. Chcete-li vybranou ikonu z výběru odebrat, klepněte na ni a zároveň přidržte klávesu Ctrl.

[Klávesové zkratky]

* Stiskem Win+E se spustí Průzkumník systému Windows a bude ukazovat na Tento počítač.

(na klávesnici Microsoft Naturel Keyboard).

* Stiskem klávesy Backspace se zobrazí nadřazená složka.

* Všechny soubory ve složce vyberete stiskem Ctrl+A.

* Obsah seznamu zaktualizujete klávesou F5.

[Zvláštní složky]

Obsah složky Ovládací panely a ostatních zvláštních složek lze umístit do nabídky Start (nebo do libovolné složky). Nejprve vytvořte složku tak, že z nabídky Soubor zvolíte Nový objekt a potom "složka". Poté vložte příslušný název podle seznamu níže:

Pro složku... ..použijte tento název

Ovládací panely

Ovládací panely.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

Telefonické připojení sítě

Telefonické připojení.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}

Tiskárny

Tiskárny.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

[Přepínače Průzkumníka systému Windows]

Přepínače Průzkumníka systému Windows, které lze použít při zobrazování složek:

Explorer [/e][,/root,][[,/select],]

/e Spustí Průzkumníka, v jehož levém okně bude strom adresářů rozbalen. Bez tohoto parametru nebude strom rozbalen.

/root Určuje kořen, tedy část stromu adresářů, která bude v Průzkumníkovi vidět. Objekt je buď místní cesta (B:\439) nebo cesta ve tvaru UNC. Výchozí hodnotou je pracovní plocha.

/Selech Otevře se nadřazená složka a zadaný objekt se vybere. Určuje složku, není-li použito /select. Výchozí hodnota je kořen.

Příklady: Explorer /e, /root, \\Reports otevře okno Průzkumníka ve složce \\Reports.

Explorer /selech, C:\Windows\Calc.exe otevře složku C:\Windows (nebo ji zaktivuje, je-li již otevřena) a vybere soubor Falc.exe.

Explorer /e, /root, \\Petruska\Doma\Návrhy\Lidi\David\Archiv otevře složku Archiv na zadané cestě. To se hodí, chcete-li zobrazit samostatnou složku ze vzdáleného počítače. Zástupce této složky (\\Petruska\Doma\Návrhy\Lidi\David\Archiv) se dá umístit do složky SendTo a tím se usnadní přemístování dokumentů.

Hardwarové profily

Hardwarové profily se používají k nastavení několika hardwarových konfigurací. To se zvláště hodí pro přenosné počítače, které mají dok, nebo pro pracovní stanice s výměnnými disky.

Následující příklady ukazují, jak nastavit hardwarový profil pro přenosný počítač vybavený dokem a majícím tuto konfiguraci:

konfigurace	v doku	mimo dok
Obrazovkový adaptér	S3	VGA
sít	Microsoft Network	není
dálkový přístup	nepoužívá se	použit

[Otevření nastavení systému]

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač.
2. Vyberte Vlastnosti a klepněte na záložku Hardwarové profily
3. Ověřte, že existují dva profily pojmenované Docked a Undocked. Pokud tomu tak není, zvýrazněte Original Configuration a klepněte na tlačítko Přejmenovat. Napište DOCKED a klepněte na tlačítko OK. Zvýrazněte DOCKED a klepněte na tlačítko Kopírovat. V okně kopírovat napište UNDOCKED.

[Nastavení ovladače obrazovky pro konfigurace Docked a Undocked]

- Nejprve ověřte, že je instalován ovladač VGA. Pokud tomu tak není, nainstalujte jej ovládacím panelem Obrazovka.
1. otevřete ovládací panel Systém a klepněte na kartu Správce zařízení.
 2. poklepejte na "zobrazovací adaptéry" a pak poklepejte na VGA.
 3. v části Použití zařízení se přesvědčete, je-li zaškrtnuto Undocked a není-li zaškrtnuto Docked. Klepněte na OK.
 4. na kartě Správce zařízení poklepejte "zobrazovací adaptéry" a poté poklepejte na adaptér S3.
 5. v části Použití zařízení se přesvědčte, je-li zaškrtnuto Docked není-li zaškrtnuto Unocked.
 6. Klepněte na OK, čímž zavřete Správce zařízení.

[Instalace bez podpory sítě ve stavu Undocked]

1. otevřete ovládací panel Systém a klepněte na kartu Správce zařízení
2. vyberte položku síťový adaptér a poklepejte na ikonu s názvem vašeho síťového adaptéru.
3. v oblasti Použití zařízení zrušte označení pro konfiguraci pojmenovanou Undocked. Potvrďte klepnutím na OK.

[Zrušení přístupu po telefonu v konfiguraci docked]

1. proveďte bod 1 předchozího postupu
2. poklepejte na ikonu telefonní adaptér a odstraňte označení pro konfiguraci docked

Klávesové zkratky

[Klávesové zkratky]

*Klávesové zkratky Průzkumníku na označených objektech:

Klávesy	Akce
F2	Přejmenovat
F3	Hledat
CTRL+X, C, či V	Vyjmout, Kopírovat, Vložit
SHIFT+DELETE	Odstranit bez umístění do Koše
ALT+ENTER	Vlastnosti
ALT+poklepat	Vlastnosti
CTRL+klepnout pravým	Alternativní kontextová nabídka
SHIFT+poklepat	Prozkoumat objekt
CTRL+přesun souboru do složky	Kopírování souboru
CTRL+SHIFT+přesun souboru na Plochu či do složky	Vytvoření zástupce

CTRL+ESC, ESC, TAB, SHIFT+F10

Operace hlavního panelu

[Obecné ovládání ve složce nebo v Průzkumníku]

F4 (Průzkumník)	Zobrazí pole se seznamem
F5	Obnoví informace
F6	Přepínání mezi částmi Průzkumníku
CTRL+G	Přejít do složky
CTRL+Z	Zpět
CTRL+A	Vyber vše
BACKSPACE	Přechod do složky o úroveň výše
SHIFT+	Zavřít všechna okna zobrazující složky

[V aplikaci Průzkumník]

Num*	Rozbalit všechny složky od daného místa
Num-	Rozbalit výběr
Num+ či šipka vpravo	Sbalit složky
Pravá šipka	Rozbalit výběr, jinak přechod na první složku níže
Levá šipka	Sbalit výběr, pokud je rozbalen, jinak přejít do nadřazené složky

[Ve vlastnostech]

CTRL+TAB nebo CTRL+SHIFT+TAB	Přepíná mezi záložkami ve vlastnostech
---------------------------------	--

[Ve společných dialogách Otevřít a Uložit]

F4	Rozbalit seznam možných umístění
F5	Obnovit
Backspace	Zobraz nadřazenou složku

[Obecné klávesové zkratky]

F1	Nápověda
F10	Přepnutí do nabídky
SHIFT+F10	Kontextová nabídka
CTRL+ESC	Nabídka Start
CTRL+ESC, ESC	Zvýraznění tlačítka start
ALT+TAB	Přepnutí mezi programy
SHIFT při vkládání CD	Neprovede automatické spuštění
Alt+M při zvýraznění Hlavního panelu	Minimalizuje všechna okna

[Klávesové zkratky pro Usnadnění]

stiskni SHIFT 5krát	Zapne/vypne funkci jedním prstem
Drž pravý SHIFT 8 sekund	Zapne/Vypne Filtrování kláves
Drž NumLock 5 sekund	Zapne/Vypne Ozvučení kláves
Levý ALT+LEFT+SHIFT +NumLock	Zapne/Vypne Myš klávesnicí
Levý ALT+LEFT+SHIFT +PrintScreen	Zapne/Vypne Vysoký kontrast

[MS Natural Keyboard]

Win+R	Spustit
Win+M	Minimalizovat vše
Shift-Win+M	Minimalizovat vše zpět
Win+F1	Nápověda Windows
Win+E	Průzkumník
Win+F	Nalézt soubory či složky
CTRL+Win+F	Nalézt počítač
Win+Tab	Přepínání mezi ikonami na Hlavním panelu
Win+Break	PSS Hotkey... (Nastavení systému)

Přenosné počítače

[Automatická synchronizace souborů na počítači]

Pokud chcete, aby soubory na přenosném počítači, který používáte doma či na cestách a na počítači ve vaší kanceláři by synchronizovány, vytvořte si Aktovku na obou vašich počítačích. Umístěte soubory do Aktovky na obou počítačích. Pokaždé, když připojíte počítač do dokovací stanice, aplikace Aktovka provede synchronizaci dokumentů.

[Vytvoření druhé "Undocked" konfigurace]

Chcete-li vytvořit druhou konfiguraci počítače (například jedna konfigurace má připojenou tiskárnu, druhá nemá) postupujte podle následujících kroků:

1. Přesvědčte se, že váš počítač je opravdu nastaven, tak jak si přejete. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikoně Tento počítač
2. Vyberte položku Vlastnosti a na ní zvolte záložku Hardwarové profily.
3. Vyberte konfiguraci označenou jako Undocked a klepněte na tlačítko kopírovat
4. Vytvořte jméno vaší nové konfigurace
5. Přejděte na záložku Správce zařízení a klepněte na tlačítko Obnovit. Tato akce zapíše a uloží vámi zvolenou konfiguraci pod tímto jménem

[Sledování stavu baterií na vašem počítači]

Na počítači, který je vybaven systémem řízení spotřeby klepněte na ikonu baterky na hlavním panelu. Tak zobrazíte stav vašich baterií

Vypnutí automatického spuštění CD

Pokud chcete vypnout funkci Automatického spouštění CD při jejich vložení do jednotky CD ROM postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete si Start - Nastavení - Ovládací panely
 2. Zvolte program Systém
 3. Vyberte záložku Správce zařízení
 4. Najděte položku Počítač - CDROM rozbalte tuto složku, klikněte na CD a zvolte tlačítko Vlastnosti
 5. Otevře se vám obrazovka vlastností vašeho CD, vyberte záložku Nastavení
 6. Ve skupině Možnosti odeznačte volbu automatické oznámení
- Vaše nové nastavení se projeví až po restartu počítače.

Multimédia a zvuk

Pokud chcete vypnout funkci Automatického spouštění CD při jejich vložení do jednotky CD ROM postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete nějakou složku (např. Tento počítač)
2. V nabídce Zobrazit zvolte Možnosti a pak vyberte záložku Typy Souborů
3. Vyberte zvukové CD a klepněte na tlačítko Upravit
4. V seznamu akcí vyberte Přehrát
5. Klepněte na Výchozí abyste vypnuli funkci automatického přehrávání.

Poznámka: jestliže příkaz Přehrát je označen tučně, pak je se funkce přehrávání spustí automaticky při vložení CD do jednotky CD ROM.

[Spuštění Přehrávače Záznamu při běžícím AVI]

Při přehrávání záznamů dvakrát klepněte na na záhlaví okna ve kterém je

video přehráváno.

[Ikona ovládání hlasitosti]

Chcete-li umístit ikonu ovládání hlasitosti na Hlavní pane postupujte podle následujících kroků:

1. V ovládacích panelech dvakrát klepněte ikonu Multimédia
2. Vyberte záložku Zvuk a označte položku zobrazit regulátor hlasitosti v hlavním panelu
3. Klepnutím na ikonu se ukáže jezdec ovládání hlasitosti. Klepnete-li na tuto ikonu dvakrát objeví se mixážní pult pro ovládání zvuků.

[Vyrovnávací paměť pro jednotky CD-ROM]

Velikost vyrovnávací paměti nastavíte prostřednictvím ikony Systém v ovládacím panelu:

1. Poklepejte na ikonu Systém v Ovládacích panelech a vyberte záložku Výkon.
2. Klepněte na tlačítko Systém souborů. velikost vyrovnávací paměti se zde nastavuje podle rychlosti vaší jednotky CD ROM

[Přiřazení zvuků událostem]

Přiřazené zvuků jednotlivým událostem provedete poklepáním na ikonu Zvuky v ovládacích panelech.

Podpora sítí

[Typy]

Je výhodnější používat zástupců k síťovým prostředkům namísto jejich připojování jako logických diskových jednotek. Tyto zástupce pak můžete umístit na Plochu nebo do nabídky start. Máte tak zaručeno, že síťové prostředky jsou připojeny jen v době, kdy je opravdu potřebujete.

Pracujete-li například ve skupině doporučujeme vám vytvořit společnou složku na serveru a do ní uložit nejčastěji používané zástupce k síťovým zdrojům. Jednotliví uživatelé pracující ve vaší skupině si pak mohou umístit zástupce k této složce na pracovní plochu

[Vyhledávání souborů nebo vzdáleného počítače]

1. Klepněte na tlačítko Start, ukažte na volbu Hledat a vyberte Soubory nebo složky
2. V dialogovém okně najít zadejte jméno vámi hledaného souboru
3. Zadejte cestu ve které chcete soubor vyhledávat

[Jednoduchý způsob připojení k serverům a sdíleným prostředkům]

Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku Spustit. Do příkazového řádku pak napište cestu podle konvence UNC. Například \\server\veřejné\data. Takto se okamžitě otevře složka na daném serveru.

[Nejjednodušší přístup k nastavení sítě]

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Okolní počítače a vyberte Vlastnosti.

Spuštění příkazového řádku

[S použitím klávesnice]

stiskněte CTRL+ESC a potom klávesu T. N klávesnici Microsoft Natural keyboard stiskněte Win+R

[Otevření složky umístěné na libovolném místě]

Pokud chcete otevřít složku umístěnou například na serveru vaší počítačové sítě napište do příkazového řádku cestu k dané složce ve tvaru UNC. Zadáte-li například C:\WINDOWS\PLOCHA otevře se složka PLOCHA na vašem počítači. Pokud zadáte např. \\hlavní\veřejné\dokumenty, otevře se složka dokumenty na serveru hlavní.

[Spuštění programu]

Libovolný program můžete spustit tak, že napíšete jméno programu do příkazového řádku a potvrdíte tlačítkem OK.

Nabídka Start

[Klávesové zkratky]

Stisknete-li CTRL+ESC zobrazí se nabídka Start. Na klávesnici Microsoft Natural Keyboard stačí stisknout klávesu Win.

[Přidání položky do nabídky Start]

Uchopte libovolný objekt a přetáhněte jej na tlačítko Start. Objekt se pak vždy bude objevovat v základní nabídce Start.

[Upravování nabídky Start]

Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítku Start a zvolte Prozkoumat.

[Vyprázdnění nabídky Dokumenty]

1. Klepněte na tlačítko Start vyberte Nastavení a po té Hlavní panel.
2. Vyberte záložku Programy v nabídce Start a klepněte na tlačítko Vymazat.

Hlavní panel

[Velikost Hlavního panelu]

Pokud máte otevřeno mnoho programů současně je výhodné zvětšit velikost hlavního panelu. Přesuňte ukazatel myši na hranu Hlavního panelu, držte levé tlačítko myši stisknuté a nastavte velikost Hlavního panelu.

[Schování Hlavního panelu]

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na volnou plochu Hlavního panelu a zvolte Vlastnosti.
2. Vyberte záložku Možnosti Hlavního panelu. Označte položku Schovávat.

Hlavní panel se pak objeví pouze v okamžiku, kdy umístíte ukazatel myši do blízkosti pozice Hlavního panelu.

[Přesunutí Hlavního panelu]

Hlavní panel můžete přesunout přetažením na jinou pozici na obrazovce.

[Jazyky a typy klávesnic]

- Chcete-li změnit rozložení klávesnice postupujte podle následujících kroků:
1. V Ovládacích panelech poklepejte na ikonu Klávesnice.
 2. Klepněte na záložku Jazyk a přidejte požadovaný jazyk, který potřebujete.
 3. Pro vámi zvolený jazyk můžete zvolit nastavení rozložení kláves klepnutím na tlačítko Vlastnosti
 4. Přesvědčte se že máte zvolenu volbu Zapnout indikaci na Hlavním panelu.

Na Hlavním panelu je pak umístěna ikona, která vám umožňuje přepnout se do jiného jazyku.

Systémové nástroje

[Sledování systému]

Aplikace, která vám umožňuje sledovat využití systémových prostředků, podprocesů, využití procesoru atd.

[DriveSpace]

DriveSpace je nástroj, kterým můžete zapnout kompresi pevného nebo pružného disku a vytvořit si tak více volného místa pro vaše soubory

[Zálohování]

Vtvářejte si záložní kopie vašich dat. Slouží k tomu aplikace Zálohování.

[Defragmentace Disku]

Pokud se vám zdá, že váš disk je pomalejší než je obvyklé spusťte aplikaci Defragmentace disku

[Sledování sítě]

Aplikací Sledování sítě se můžete podívat kdo právě používá prostředky na vašem počítači. Můžete zde vytvářet nová sdílení vašich složek, nebo odpojit uživatele, který je k vašemu počítači právě připojen.

[ScanDisk]

Doporučujeme používat aplikaci ScanDisk, která prověří a opraví chyby na vašem disku.

Ovládání oken

[Přepnutí mezi zobrazením v okně a na celé obrazovce programů MS DOS]

Stiskněte levý ALT+Enter.

[Uzavření následných oken]

Pokud máte nastaveno otevřít samostatné okno pro každou nově otevřenou složku můžete všechny složky zavřít tak, že současně stisknete klávesu Shift a klepnete na symbol pro zavření jednoho z otevřených oken (Symbol X v pravém horním rohu okna)

[Uspořádání oken na obrazovce]

Klepnete pravým tlačítkem myši na volné místo Hlavního panelu a vyberte jednu z nabídek:

- Na sebe
- Nad sebe vodorovně
- Nad sebe svisle
- Minimalizovat všechna okna
- Minimalizovat vše zpět

Rozmanité tipy a triky

[Informace o systému]

Jestliže chcete vytisknout informace o systému, poklepejte na ikonu Systém v Ovládacích panelech a klepnete na kartu Správce zařízení. V seznamu vyberte položku Počítač a klepnete na tlačítko Tisk.

[Zběžné zobrazení]

Pokud máte nainstalováno Zběžné zobrazení a pokud Zběžné zobrazení umožňuje prohlížení daného formátu souboru, můžete si obsah souboru

tohoto formátu zobrazit tak, že na něj klepnete pravým tlačítkem a z nabídky vyberete příkaz Zběžně zobrazit.

Můžete také vytvořit propojení na program Notepad.exe (Poznámkový blok) ve složce SendTo. Pak klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zobrazit. Z nabídky vyberte příkaz Odeslat a ve vedlejší nabídce klepněte na položku Poznámkový blok.

[Diskové nástroje]

Klepněte pravým tlačítkem na některý disk a vyberte položku Vlastnosti. Na kartě Nástroje můžete klepnutím na příslušné tlačítko zvolit diskové nástroje na prověření disku (ScanDisk), zálohování disku (Backup) a defragmentaci disku (Defrag).

[Převod programových skupin systému Windows 3.1]

Programové skupiny lze ze systému Windows 3.1 převádět dvěma způsoby:

1. Poklepejte na soubor s příponou .grp a tato skupina se automaticky převede na složku Windows 95.
2. Spusťte program GRPCONV s parametrem /m a zobrazí se vám dialog, ve kterém můžete vybrat skupinu pro převod.

[Otevřít čím]

Pokud chcete otevřít soubor jiným programem než tím, který mu byl již přiřazen, podržte klávesu Shift a klepněte pravým tlačítkem na tento soubor. V nabídce vyberte příkaz Otevřít čím a zvolte jiný program.

[Klávesové zkratky]

V systému Windows 95 můžete spustit program kdykoliv pomocí klávesové zkratky, kterou přiřadíte jeho zástupci v nabídce Start nebo jejích podsložkách.

[Rozlišení obrazovky]

Pokud chcete rychle měnit rozlišení obrazovky pro různé aplikace, klepněte pravým tlačítkem na pracovní plochu, vyberte položku Vlastnosti a klepněte na kartu Nastavení. Požadované rozlišení pak můžete vybrat v oblasti Rozměry pracovní plochy.

[Kontextová nápověda]

V pravém horním rohu každé obrazovky se nachází tlačítko s otazníkem (?). Klepněte na něj a pak klepněte na některou položku v dialogu. Objeví se krátký popis této položky.

[Příkaz Hledat]

Pokud chcete najít soubor, poštovní zprávu nebo soubor v síti The Microsoft Network, použijte příkaz Hledat v nabídce Start. Výsledek hledání můžete uložit pomocí příkazu Uložit hledání z nabídky Soubor.

[Prohlížeč rastrových obrázků]

Program Malování může být používán jako prohlížeč rastrových obrázků, stačí pouze přetáhnout ikonu obrázku do okna programu Malování.

[Názvy souborů a přípony]

Následující názvy souborů jsou platné pro aplikace systému Windows 95:

- 12345678.ABC (název pro systém MS-DOS)
- 12345678.ABCDEF (bez omezení délky přípony)
- 123456789012345678901234567890123456789.ABC (dlouhý název souboru)
- 1234567890123456789012345678901234567890.ABCDEF (dlouhý název souboru a přípony)

Toto je platný název souboru (dlouhý název s mezerami).

Pokud chcete vidět název souboru pro MS-DOS, který je přiřazen dlouhému názvu, klepněte pravým tlačítkem na soubor a vyberte Vlastnosti.

[Trik vývojáře]

Pokud potřebujete restartovat hlavní panel (například pokud jste změnili nastavení registrů), použijte kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL a odstraňte

Windows Explorer. V dialogu Vypnout Windows zvolte Ne a v následujícím dialogu klepněte na tlačítko Ukončit úkol. Hlavní panel bude odstraněn a pak se restartuje.

[Vytvoření spouštěcí diskety]

Pokud chcete vytvořit spouštěcí disketu, poklepejte na ikonu Přidat nebo ubrat programy v Ovládacích panelech a zvolte kartu Spouštěcí disketa.

[Zrušení přesunu nebo přejmenování souboru]

Pokud jste zapomněli, kam jste soubor právě přesunuli, nebo jste soubor náhodně přejmenovali, klepněte na příkaz Zpět z nabídky Úpravy (nebo stiskněte ALT+Backspace).

[Obrazovka - vlastnosti]

Klepněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte položku Vlastnosti. V dialogu můžete měnit pozadí, spořič obrazovky, vzhled nebo nastavení video karty a monitoru. Pokud chcete změnit primární písmo obrazovky, změňte písmo ikon na kartě Vzhled.

[Tipy pro používání hodin na hlavním panelu]

Podržte chvíli ukazatel myši nad hodinami a objeví se datum.

Poklepejte na hodiny na hlavním panelu a objeví se dialog se systémovým časem, datumem a časovým pásmem.

Pokud chcete odstranit hodiny z hlavního panelu:

1. Klepněte pravým tlačítkem na hlavní panel a zvolte Vlastnosti.
2. Vyberte kartu Možnosti hlavního panelu a zrušte označení Zobrazit hodiny (nebo stiskněte Z).

[Snadný přístup k systémovým vlastnostem]

Pokud chcete zobrazit systémové vlastnosti, klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač a vyberte Vlastnosti. Pokud máte klávesnici Microsoft Natural Keyboard, stiskněte kombinaci kláves Win+Break.

Pokud chcete zobrazit vlastnosti sítě, klepněte pravým tlačítkem na ikonu Okolní počítače a vyberte Vlastnosti.

[Použití kurzorových kláves místo myši]

Ukazatelem můžete pohybovat bez použití myši, jestliže si zapnete funkci Myš klávesnicí. Poklepejte na ikonu Usnadnění v Ovládacích panelech, vyberte kartu Myš a zaškrtněte Používat Myš klávesnicí.

[Snadný přístup na Ovládací panely]

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a zvolte Prozkoumat.
2. Vytvořte novou podsložku ve složce Start a nazvěte jí Ovládací panely (nebo použijte kterýkoliv jiný název).
3. Otevřete původní složku Ovládací panely, vyberte všechny ikony a pravým tlačítkem je přetáhněte do nové složky. Vytvoříte tak zástupce všech ikon v Ovládacích panelech.
4. Všechny složky zavřete a klepněte na tlačítko Start. Pokud ukážete myší na novou složku, uvidíte všechny ikony Ovládacích panelů.

[Posílání souborů pomocí příkazu Odeslat]

Do složky SendTo můžete přetáhnout libovolného zástupce. Zástupce může být na tiskárnu, fax, síťový disk nebo aplikaci Windows. Složku SendTo můžete najít tak, že v nabídce Start vyberete příkaz Spustit a v dialogu zadáte SendTo. Pravým tlačítkem pak přetáhněte ikonu do této složky. Zástupce se objeví v nabídce Odeslat. Složku nebo dokument můžete odeslat tak, že na objekt klepnete pravým tlačítkem, vyberete příkaz Odeslat a klepnete na cílovou položku.